

远程连接终端——WindTerm 安装使用教程

本文首发在我的个人博客：[追逐日落](#)，欢迎大家前去参观~

前言


最近在使用xshell时，偶尔需要传输一下文件。然而，由于Xshell和Xftp是分开的，这就有些不太方便。于是找到了这个集SSH和SFTP一体的工具——WindTerm。开源免费，跨平台，支持 Windows、Linux 和 macOS，启动速度快。除此之外还有命令提示补全功能（根据历史命令）。

官方介绍

A Quicker and better SSH/Telnet/Serial/Shell/Sftp client for DevOps.

WindTerm是一个更快、更好的SSH/Telnet/Serial/Shell/SFTP客户端，专为DevOps而设计。

预览图



1. 下载安装

开源项目，官方下载地址[github.com/kingToolbox...](https://github.com/kingToolbox/WindTerm)，截止文章编辑时，Star数19.5k。

以win11为例，下载x86_64版本，解压缩后点击 **WindTerm.exe** 即可使用

2. 使用配置

2.1 锁屏密码

WindTerm有30分钟锁定机制，闲置30分钟之后需要输入密码解锁，安装好后要首先设置一个密码，点击主界面右下角锁屏-更改主密码，旧密码留空，输入新密码、确认密码后点击更改即可。

也可以设置关闭自动锁屏，会话-首选项-设置-安全-锁屏-锁屏超时输入 **0** 回车即可。


如果感觉每次输入密码太麻烦，可以到软件安装目录 **WindTerm_2.x.x\ .wind\profiles\default.v10** 中找到 **user.config** 文件，修改 **application.masterPassword** 为 **false**，重新启动，之后遇到密码界面，回车即可

2.2新建会话


点击会话-新建会话，以ssh为例

0. 填写主机ip
1. 选择端口
2. 设置分组

这里与Xshell不同，连接的用户名并不在会话中填写，而是与Onekey绑定，故这里只需填写主机和端口。




OneKey，类似xshell中的用户密钥管理，或者浏览器的密码管理器，用于集中存放用户的认证凭据。首次设置，点击输入框中的设置图标，点击左下角设置OneKey管理器密码，设置好之后，点击左下角加号即可添加，之后选择对应onekey连接即可。



2.3界面设置

日常使用时，可能有很多功能用不到，实际最多使用的也就是SSH和文件管理，可以根据使用习惯把不需要的都关掉，节省屏幕空间。



2.4 自动复制

会话-首选项-设置-文本-自动复制选定内容 即可开启自动复制，开启后在命令行中选中文本即可自动复制到剪贴板。

2.5 会话空闲保活

长时间无操作闲置会话，可能会导致主机断开连接，造成命令行界面卡住，可以开启会话保活，在会话-首选项-默认会话设置-SSH-连接-发送空包以保持会话活动，设置15，即15秒自动发空包保持会话存活。

3. 其他内容

在连接新装系统的主机时，如果遇到无法连接的情况，检查ssh服务是否安装并启动，可以使用 `systemctl status ssh` 查看ssh状态，效果如下

若无ssh服务，ubuntu系统下，执行 `sudo apt install openssh-server` 安装ssh服务后即可连接。

如果ssh服务没有问题，请检查防火墙是不是没有放行相应端口，新建会话时填写的ip地址是否正确。

使用过程中，若遇到软件方面的其他问题，可在[官方仓库Issues](#)尝试寻找解决方案。

标签： SSH

目录

收起 ^

前言

1.下载安装

2.使用配置

2.1锁屏密码

2.2新建会话

2.3界面设置

2.4自动复制

2.5 会话空闲保活

3.其他内容

搜索建议

搜索关键词

Q

